



HUK-COBURG

Smartphone-Einstellungen für die HUK Mein Auto App

Kurzanleitung



Inhaltsverzeichnis

1	Wichtige Hinweise	1
1.1	Inhalt der Anleitungen	1
1.2	Kosten von „Mobilen Daten“	1
1.3	Körperliche Aktivität.....	1
1.4	VPN – Virtual Private Network.....	1
1.5	Energieeinstellungen.....	1
2	Einstellungen für Android 8	2
2.1	Alcatel.....	2
2.2	Gigaset	2
2.3	Huawei.....	2
2.4	LG.....	3
2.5	Motorola	3
2.6	Samsung.....	3
2.7	Sony	4
2.8	Xiaomi.....	4
3	Einstellungen für Android 9	5
3.1	Huawei.....	5
3.2	Motorola	5
3.3	Nokia	5
3.4	OnePlus	6
3.5	Samsung.....	6
3.6	Sony	7
3.7	Xiaomi.....	7
3.8	ZTE	8
4	Einstellungen für Android 10	8
4.1	Huawei.....	8
4.2	LG.....	9
4.3	Motorola	9
4.4	Nokia	10
4.5	OnePlus	10
4.6	Samsung.....	11



4.7	Sony	11
4.8	Xiaomi.....	12
5	Einstellungen für Android 11	12
5.1	Google.....	12
5.2	Motorola	13
5.3	OnePlus	13
5.4	Oppo.....	14
5.5	Sony	15
5.6	Xiaomi.....	15
6	Einstellungen für Android 12	16
6.1	Google.....	16
6.2	Samsung.....	16
7	Einstellungen für Android 13	17
7.1	Google.....	17
7.2	Samsung.....	18
7.3	Xiaomi.....	18
8	Einstellungen für Android 14	19
8.1	Google.....	19
8.2	Samsung.....	20



1 Wichtige Hinweise

1.1 Inhalt der Anleitungen

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Vielzahl an Android-Geräten auf dem Markt, die folgenden Smartphone-Einstellungen in einzelnen Punkten abweichen können und nur als eine zusätzliche Hilfestellung zu verstehen sind. Bitte ändern Sie bei einer bereits funktionierenden Fahraufzeichnung die Einstellungen Ihres Smartphones so selten wie möglich.

Sollte Ihr Smartphone in der Liste nicht vorhanden sein, prüfen Sie bitte die Einstellungsmöglichkeiten für ein ähnliches Gerät mit gleicher Android-Betriebssystemversion.

1.2 Kosten von „Mobilen Daten“

Für eine erfolgreiche Fahraufzeichnung ist es nicht notwendig, die HUK Mein Auto App vor Fahrtbeginn manuell zu starten. Die Fahraufzeichnung startet automatisch, wenn die folgenden Smartphone-Einstellungen gegeben sind. Im Anschluss an einer Fahraufzeichnung werden Ihre Fahrdaten per Internet an uns übertragen und erst danach in der App angezeigt. Hierzu ist nicht zwangsweise eine mobile Datenverbindung nötig, eine stationäre Internetverbindung (per WLAN) ist hierfür ausreichend. Beachten Sie bitte, dass Ihnen zusätzliche Kosten bei der Nutzung von mobilen Daten oder Einschränkungen bei der Bandbreite Ihrer Datenübertragung entstehen könnten. Überprüfen Sie bei Bedarf Ihren Mobilfunkvertrag oder setzen Sie sich mit Ihrem Mobilfunkanbieter in Verbindung.

1.3 Körperliche Aktivität

Unter „körperliche Aktivitäten“ versteht man bei vielen Smartphones den Zugriff auf den intern verbauten Gyroskop-Sensor. Die HUK Mein Auto App nutzt nur bei aktiver Fahraufzeichnung diesen Sensor (z.B. bei der Beschleunigung), um damit eine verbesserte und genauere Fahraufzeichnung zu gewährleisten.

1.4 VPN – Virtual Private Network

Die HUK Mein Auto App ist nicht kompatibel mit einem eingerichteten VPN. Bitte deaktivieren Sie es für die Anmeldung und Nutzung der App sowie für die Übertragung der Fahrdaten.

1.5 Energieeinstellungen

Bei den Energieeinstellungen reicht es meist aus, nur die HUK Mein Auto App von einer Akkuoptimierung auszuschließen. Testen Sie bei Bedarf, ob weitere Einstellungen notwendig sind.



2 Einstellungen für Android 8

2.1 Alcatel

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Netzwerk und Verbindung -> Bluetooth aktivieren

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Sicherheit und Standort -> Standort -> aktivieren („Hohe Genauigkeit“)
- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> Standort -> aktivieren

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> HUK Mein Auto -> Akku -> Akku-Optimierung -> „nicht optimieren“

2.2 Gigaset

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Drahtlos & Netzwerke – Bluetooth -> Funktion aktivieren

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Nutzer – Standort -> Funktion aktivieren
- Einstellungen -> Nutzer – Standort -> Modus -> Hohe Genauigkeit aktivieren

Für die Energie-Optionen und sonstige Berechtigungen:

- Einstellungen -> Gerät – Akku
 - Einstellungen -> Gerät – Apps -> HUK Mein Auto -> Akku
 - Einstellungen -> Gerät – Apps -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen
- Bitte bei allen 3 Punkten prüfen, dass hier keinerlei Einschränkungen vorgenommen sind.

2.3 Huawei

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Geräteverbindung -> Bluetooth aktivieren

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Apps -> Apps -> HUK Mein Auto App -> Zugriffsrechte -> Standort aktivieren

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Apps -> Apps -> HUK Mein Auto App -> Datenverbrauch -> Mobile Daten, WLAN und Hintergrunddaten aktivieren
- Einstellungen -> Akku -> App-Start -> HUK Mein Auto App -> auf manuell verwalten und



die Punkte „Auto-Start“, „Sekundärer Start“ und „Im Hintergrund ausführen“ aktivieren

2.4 LG

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Verbundene Geräte -> Bluetooth -> aktivieren

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Sperrbildschirm & Sicherheit -> Standort -> Standort aktivieren
- Einstellungen -> Sperrbildschirm & Sicherheit -> Standort -> Modus -> „Hohe Genauigkeit“ aktivieren
- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> App Info (alle Apps) -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> „Ihr Standort“ aktivieren

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> App-Info (alle Apps) -> HUK Mein Auto -> Akku -> „ausgenommen vom Energiesparen“ auf „ausgenommen“ stellen
- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> App-Info (alle Apps) -> HUK Mein Auto -> Datennutzung durch die App -> „Hintergrunddaten“ aktivieren

2.5 Motorola

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Verbundene Geräte -> Bluetooth aktivieren

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> App-Berechtigungen -> Standort -> HUK Mein Auto App -> aktivieren

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Akku -> Energiesparmodus deaktivieren
- Einstellungen -> Akku -> 3 Punkte rechts oben -> Akku-Optimierung -> den Pfeil bei „nicht optimiert“ drücken -> auf „alle Apps“ stellen -> HUK Mein Auto -> „nicht optimieren“

2.6 Samsung

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Verbindungen -> Bluetooth aktivieren

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Verbindungen -> Standort aktivieren
- Einstellungen -> Apps -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> Standort aktivieren
- Einstellungen -> Apps -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> Standort -> Suchmethode „Hohe Genauigkeit“ einstellen



Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Gerätewartung -> Akku -> nicht überwachte Apps -> Apps hinzufügen -> HUK Mein Auto App auswählen und mit „ok“ bestätigen

2.7 Sony

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Geräteverbindung -> Bluetooth aktivieren

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Apps -> HUK Mein Auto App -> Berechtigungen -> Standort aktivieren
- Falls hier eine Option ähnlich dieser ist, bitte ebenfalls aktivieren:
- Körpersensoren -> "zulassen" aktivieren

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Akku -> 3 Punkte (rechts oben) -> Energiesparfunktion -> auf „alle Apps“ stellen -> HUK Mein Auto -> „nicht optimieren“ und mit „Fertig“ bestätigen

2.8 Xiaomi

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Bluetooth -> aktivieren
- Einstellungen -> Apps -> Apps verwalten -> HUK Mein Auto -> sonstige Berechtigungen -> Änderung der Bluetooth-Verbindung -> „akzeptieren“

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Passwörter & Sicherheit -> Standort -> Standortzugriff aktivieren
- Einstellungen -> Passwörter & Sicherheit -> Standort -> Hohe Genauigkeit aktivieren
- Einstellungen -> Apps -> Apps verwalten -> HUK Mein Auto -> App-Berechtigungen -> Standort aktivieren

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Apps -> Apps verwalten -> HUK Mein Auto -> Energiesparmodus -> „Keine Beschränkungen“
- Einstellungen -> Passwörter & Sicherheit -> Sicherheit -> Spezieller App-Zugriff -> Akku-Optimierung -> Alle Apps -> HUK Mein Auto -> „nicht optimieren“

Sonstige Berechtigungen:

- Einstellungen -> Apps -> Apps verwalten -> HUK Mein Auto -> „Autostart“ aktivieren



3 Einstellungen für Android 9

3.1 Huawei

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Geräteverbindung -> Bluetooth aktivieren

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Apps -> Apps -> HUK Mein Auto App -> Zugriffsrechte -> Standort aktivieren

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Apps -> Apps -> HUK Mein Auto App -> Datenverbrauch -> Mobile Daten, WLAN und Hintergrunddaten aktivieren
- Einstellungen -> Akku -> App-Start -> HUK Mein Auto App -> „manuell verwalten“ und die Punkte „Auto-Start“, „Sekundärer Start“ und „Im Hintergrund ausführen“ aktivieren

3.2 Motorola

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Verbundene Geräte -> Verbindungseinstellungen -> Bluetooth -> Bluetooth aktivieren

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Sicherheit / Standort -> Standort aktivieren
- Einstellungen -> Apps & Berechtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto App -> Berechtigungen -> Standort aktivieren

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Apps & Berechtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto App -> Erweitert -> Akku -> „Akkunutzung im Hintergrund zulassen“
- Einstellungen -> Apps & Berechtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto App -> Erweitert -> Akku -> Akku-Optimierung -> Alle Apps -> HUK Mein Auto App -> „Nicht optimieren“
- Einstellungen -> Akku -> Energiesparmodus deaktivieren

3.3 Nokia

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Verbundene Geräte -> Verbindungseinstellungen -> Bluetooth -> „An“

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Standort -> „Standort verwenden“ aktivieren
- Einstellungen -> Standort -> App-Berechtigung -> HUK Mein Auto App -> „immer



zulassen“ aktivieren

- Einstellungen -> Standort -> Erweitert -> Google-Standortgenauigkeit -> „Standortgenauigkeit verbessern“ aktivieren
- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto App -> Erweitert -> Standort -> Körperliche Aktivität -> „zulassen“ aktivieren (Bewegungs- und Beschleunigungssensoren)

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Akku -> Energiesparmodus -> Zeitplan festlegen -> „Anhand des Ladestands mit 15%“ aktivieren
- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto App -> Erweitert -> Akku -> Hintergrundnutzung einschränken -> „Akkunutzung im Hintergrund zulassen“ aktivieren
- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto App -> Erweitert -> Akku -> Akku-Optimierung -> „alle Apps“ -> HUK mein Auto App > „Nicht optimiert“
- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto App -> Gerätenutzungsdauer -> App-Timer -> „kein Timer“

3.4 OnePlus

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Bluetooth- & Geräteverbindung -> Verbindungseinstellungen -> Bluetooth -> Bluetooth aktivieren

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Sicherheit & Sperrbildschirm -> Standort aktivieren
- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> Standort -> aktivieren

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> HUK Mein Auto -> Akku -> Akku-Optimierung -> HUK Mein Auto -> „nicht optimieren“
- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> HUK Mein Auto -> Akku -> „Akkunutzung im Hintergrund zulassen“

3.5 Samsung

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Verbindungen -> Bluetooth aktivieren

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Biometrische Daten und Sicherheit -> Standort aktivieren
- Einstellungen -> Apps -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> Standort aktivieren



Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Apps -> HUK Mein Auto -> Akku -> Hintergrundaktivität zulassen aktivieren
- Einstellungen -> Apps -> HUK Mein Auto -> Akku -> Akkuverbrauch optimieren -> „alle“ auswählen -> HUK Mein Auto deaktivieren
- Einstellungen -> Gerätewartung -> Akku -> Energiemodus -> auf hohe Leistung stellen

3.6 Sony

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Geräteverbindung -> Verbindungseinstellungen -> Bluetooth aktivieren

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Bildschirmsperre & Sicherheit -> Standort -> Standort aktivieren
- Einstellungen -> Bildschirmsperre & Sicherheit -> Standort -> Erweitert -> Google-Standortgenauigkeit auf „an“ stellen
- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> Standort aktivieren

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto -> Erweitert -> Akku -> Hintergrundnutzung einschränken -> auf „Akkunutzung im Hintergrund zulassen“ stellen
- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto -> Erweitert -> Akku -> Energiesparfunktion -> auf „Apps“ stellen -> HUK Mein Auto aktivieren (die App sollte dann unter „Ausnahmen“ aufgelistet sein -> Energiesparfunktion ausgeschlossen)

3.7 Xiaomi

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Bluetooth -> aktivieren
- Einstellungen -> Apps -> Apps verwalten -> HUK Mein Auto -> sonstige Berechtigungen -> Änderung der Bluetooth-Verbindung -> „Immer erlaubt“

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Passwörter & Sicherheit -> Standort -> Standortzugriff aktivieren
- Einstellungen -> Passwörter & Sicherheit -> Standort -> Hohe Genauigkeit aktivieren
- Einstellungen -> Apps -> Apps verwalten -> HUK Mein Auto -> App-Berechtigungen -> Standort aktivieren

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Apps -> Apps verwalten -> HUK Mein Auto -> Energiesparmodus ->



„Keine Beschränkungen“

- Einstellungen -> Passwörter & Sicherheit -> Sicherheit --> Spezieller App-Zugriff > Akku-Optimierung -> Alle Apps -> HUK Mein Auto -> „nicht optimieren“

Sonstige Berechtigungen:

- Einstellungen -> Apps -> Apps verwalten -> HUK Mein Auto -> „Autostart“ aktivieren

3.8 ZTE

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Verbundene Geräte -> Verbindungseinstellungen -> Bluetooth -> Bluetooth aktivieren

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Sicherheit / Standort -> Standort aktivieren
- Einstellungen -> Apps & Berechtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto App -> Berechtigungen -> Standort aktivieren

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Apps & Berechtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto App -> Erweitert -> Akku -> „Akkunutzung im Hintergrund zulassen“
- Einstellungen -> Apps & Berechtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto App -> Erweitert -> Akku -> Akku-Optimierung -> Alle Apps -> HUK Mein Auto App -> „Nicht optimieren“
- Einstellungen -> Akku -> Energiesparmodus deaktivieren

4 Einstellungen für Android 10

4.1 Huawei

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Geräteverbindung -> Bluetooth aktivieren

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Standortzugriff -> „Auf meinen Standort zugreifen“ aktivieren
- Einstellungen -> Apps -> Apps -> HUK Mein Auto App -> Berechtigungen -> Standort -> „Immer zulassen“ aktivieren

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Apps -> Apps -> HUK Mein Auto App -> Datennutzung -> Mobile Daten, WLAN und Hintergrunddaten aktivieren
- Einstellungen -> Apps -> Apps -> HUK Mein Auto App -> Details zum Stromverbrauch -> App-Start -> „automatisch verwalten“ deaktivieren und die Punkte „Auto-Start“,



„Sekundärer Start“ und „Im Hintergrund ausführen“ aktivieren

4.2 LG

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Verbundene Geräte -> Bluetooth > aktivieren

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Standort -> Standort aktivieren

- Einstellungen -> Standort -> Google-Standortgenauigkeit aktivieren

- Einstellungen -> Apps -> App-Info (alle Apps) -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> Standort „immer zulassen“ aktivieren

- Einstellungen -> Apps -> App-Info (alle Apps) -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> „Körperliche Aktivität“ zulassen (Bewegungs- und Beschleunigungssensoren)

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Apps -> App-Info (alle Apps) -> HUK Mein Auto -> Akku ->

„ausgenommen vom Energiesparen“ auf „ausgenommen“ stellen

- Einstellungen -> Apps -> App-Info (alle Apps) -> HUK Mein Auto -> Einschränkungen der Hintergrundnutzung muss deaktiviert sein

- Einstellungen -> Akku -> Adaptiver Akku deaktivieren

- Einstellungen -> Akku -> Akkusparmodus deaktivieren

4.3 Motorola

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Verbundene Geräte -> Verbindungseinstellungen -> Bluetooth -> Bluetooth aktivieren

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Sicherheit / Standort -> Standort aktivieren

- Einstellungen -> Apps & Berechtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto App -> Berechtigungen -> Standort -> immer zulassen

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Apps & Berechtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto App -> Erweitert -> Akku -> „Akkunutzung im Hintergrund zulassen“

- Einstellungen -> Apps & Berechtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto App -> Erweitert -> Akku -> Akku-Optimierung -> Alle Apps -> HUK Mein Auto App -> „Nicht optimieren“

- Einstellungen -> Akku -> Energiesparmodus deaktiviere



4.4 Nokia

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Verbundene Geräte -> Verbindungseinstellungen -> Bluetooth -> „An“

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Standort -> „Standort verwenden“ aktivieren

- Einstellungen -> Standort -> App-Berechtigung -> HUK Mein Auto App -> „immer zulassen“ aktivieren

- Einstellungen -> Standort -> Erweitert -> Google-Standortgenauigkeit -> „Standortgenauigkeit verbessern“ aktivieren

- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto App -> Erweitert -> Standort -> Körperliche Aktivität -> „zulassen“ aktivieren (Bewegungs- und Beschleunigungssensoren)

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Akku -> Energiesparmodus -> Zeitplan festlegen -> „Anhand des Ladestands mit 15%“ aktivieren

- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto App -> Erweitert -> Akku -> Hintergrundnutzung einschränken -> „Akkunutzung im Hintergrund zulassen“ aktivieren

- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto App -> Erweitert -> Akku -> Akku-Optimierung -> „alle Apps“ -> HUK mein Auto App > „Nicht optimiert“

- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto App -> Gerätenutzungsdauer -> App-Timer -> „kein Timer“

4.5 OnePlus

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Bluetooth- & Geräteverbindung -> Bluetooth aktivieren

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Standort -> Standort aktivieren

- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> Standort -> „immer zulassen“

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> HUK Mein Auto -> Akku-Optimierung -> „nicht optimieren“

Sonstige Berechtigungen:

- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> Körperliche Aktivität > „zulassen“ (Bewegungs- und Beschleunigungssensoren)



4.6 Samsung

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Standort -> „ein“ aktivieren
- Einstellungen -> Standort -> App-Berechtigungen -> HUK Mein Auto -> „Immer zulassen“ aktivieren

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Verbindungen -> Bluetooth aktivieren

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Gerätewartung -> Akku -> Energiemodus -> „optimiert“ aktivieren und „adaptives Energiesparen“ deaktivieren
- Einstellungen -> Gerätewartung -> Akku -> Energiemodus -> Energieverwaltung von Apps -> „Adaptiver Akku“ deaktivieren -> „Standby für nicht verwendete Apps“ deaktivieren -> dann in „nicht in Standby versetzte Apps“ auf „Apps hinzufügen“ und die HUK Mein Auto App hinzufügen
- Einstellungen -> Apps -> HUK Mein Auto -> Akku -> Akkuverbrauch optimieren -> bei „Apps nicht optimiert“ auf den Pfeil drücken und auf „alle“ stellen > HUK Mein Auto App suchen und deaktivieren

4.7 Sony

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Geräteverbindung -> Verbindungseinstellungen -> Bluetooth aktivieren

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Standort -> „Standort verwenden“ aktivieren
- Einstellungen -> Standort -> Erweitert -> Google-Standortgenauigkeit aktivieren
- Einstellungen -> Standort -> Berechtigungen auf App-Ebene -> HUK Mein Auto -> auf „immer zulassen“ stellen

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Akku -> Stamina-Modus -> muss auf „aus“ stehen
- Einstellungen -> Akku -> Intelligenter Akku -> Funktion „intelligenter Akku verwenden“ deaktivieren
- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto -> Erweitert -> Akku -> Hintergrundnutzung einschränken -> auf „Akkunutzung im Hintergrund zulassen“ stellen
- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto -> Erweitert -> Akku -> Energiesparfunktion -> auf „alle Apps“ stellen -> HUK Mein Auto -> auf „nicht optimieren“ stellen



4.8 Xiaomi

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Bluetooth -> aktivieren
- Einstellungen -> Apps -> Apps verwalten -> HUK Mein Auto -> sonstige Berechtigungen -> Änderung der Bluetooth-Verbindung -> „Immer erlaubt“

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Datenschutz > Standort --> HUK Mein Auto > „Immer zulassen“

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Apps -> Apps verwalten -> HUK Mein Auto -> Energiesparmodus -> „Keine Beschränkungen“
- Einstellungen -> Akku & Leistung -> rechts oben (Raute-Symbol) -> "Cache löschen, wenn Gerät gesperrt ist" deaktivieren
- Einstellungen --> Akku & Leistung > rechts oben (Raute-Symbol) -> Energiesparmodus -> „Energiesparmodus“ deaktivieren
- Einstellungen -> Akku & Leistung -> rechts oben (Raute-Symbol) -> Energiesparmodus -> „Ultra-Energiesparmodus“ deaktivieren

Sonstige Berechtigungen:

- Einstellungen -> Apps -> Apps verwalten -> HUK Mein Auto -> „Autostart“ aktivieren
- Einstellungen -> Apps -> Apps verwalten -> HUK Mein Auto -> App-Berechtigungen -> „Körperliche Aktivität“ aktivieren (Bewegungs- und Beschleunigungssensoren)

5 Einstellungen für Android 11

5.1 Google

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> verbundene Geräte -> Verbindungseinstellungen -> Bluetooth -> Bluetooth aktivieren

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Standort -> „Standort verwenden“
- Einstellungen -> Standort > Erweitert -> „Google-Standortgenauigkeit“ aktivieren
- Einstellungen -> Standort -> Standortzugriff von Apps -> HUK Mein Auto -> „immer zulassen“

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> Alle Apps ansehen -> HUK Mein Auto -> Erweitert -> Akku -> Einschränkungen der Hintergrundnutzung -> „Akkunutzung im Hintergrund zulassen“
- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen- > Alle Apps ansehen -> HUK Mein Auto -> Erweitert -> Akku -> Akkuoptimierung -> alle Apps -> HUK Mein Auto -> „Nicht optimieren“



Sonstige Berechtigungen:

- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> Alle Apps ansehen -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> „Körperliche Aktivität“ aktivieren (Bewegungs- und Beschleunigungssensoren)
- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> Alle Apps ansehen -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> „Berechtigungen entfernen, wenn die App nicht verwendet wird“ deaktivieren

5.2 Motorola

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Verbundene Geräte -> Verbindungseinstellungen -> Bluetooth -> Bluetooth aktivieren

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Sicherheit / Standort -> Standort aktivieren
- Einstellungen -> Apps & Berechtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto App -> Berechtigungen -> Standort -> immer zulassen

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Apps & Berechtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto App -> Erweitert -> Akku -> „Akkunutzung im Hintergrund zulassen“
- Einstellungen -> Apps & Berechtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto App -> Erweitert -> Akku -> Akku-Optimierung -> Alle Apps -> HUK Mein Auto App -> „Nicht optimieren“
- Einstellungen -> Akku -> Energiesparmodus deaktivieren

Sonstige Berechtigungen

- Einstellungen -> Apps & Berechtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto App -> Berechtigungen -> „Körperliche Aktivität“ zulassen
- Einstellungen -> Apps & Berechtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto App -> Berechtigungen -> „Berechtigungen entfernen, wenn die App nicht verwendet wird“ deaktivieren

5.3 OnePlus

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Bluetooth- & Geräteverbindung -> Bluetooth aktivieren

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Standort -> Standort aktivieren
- Einstellungen -> Standort -> Erweitert -> Google-Standortgenauigkeit aktivieren
- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen ->



Standort -> „immer zulassen“ aktivieren

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> HUK Mein Auto -> Erweitert -> Akku -> Akku-Optimierung -> „nicht optimieren“

Sonstige Berechtigungen:

- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> „Berechtigungen entfernen, wenn die App nicht verwendet wird“ deaktivieren
- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> Körperliche Aktivität -> „zulassen“

5.4 Oppo

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Bluetooth -> Bluetooth aktivieren

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Standort -> Standort aktivieren
- Einstellungen -> Standort -> Google-Standortgenauigkeit -> „Standortgenauigkeit verbessern“ aktivieren
- Einstellungen -> App-Management -> App-Liste -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> Standort -> „immer zulassen“

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> App-Management -> App-Liste -> HUK Mein Auto -> Akkuverbrauch -> „Aktivität im Vordergrund erlauben“ aktivieren
- Einstellungen -> App-Management -> App-Liste -> HUK Mein Auto -> Akkuverbrauch -> „Aktivität im Hintergrund erlauben“ aktivieren
- Einstellungen -> App-Management -> App-Liste -> HUK Mein Auto -> Akkuverbrauch -> „Automatisches Starten erlauben“ aktivieren
- Einstellungen -> Akku -> Stromsparmmodus deaktivieren
- Einstellungen -> Akku -> Super-Energiesparmmodus deaktivieren
- Einstellungen -> Akku -> weitere Akku-Einstellungen -> Akkunutzung optimieren -> HUK Mein Auto -> „nicht optimieren“

Sonstige Berechtigungen:

- Einstellungen -> App-Management -> App-Liste -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> „Berechtigungen entfernen, wenn die App nicht verwendet wird“ deaktivieren
- Einstellungen -> App-Management -> App-Liste -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> Körperliche Aktivität -> „zulassen“



5.5 Sony

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Geräteverbindung -> Verbindungseinstellungen -> Bluetooth -> „An“ aktivieren

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Standort -> „Standort verwenden“ aktivieren
- Einstellungen -> Standort -> Erweitert -> Google-Standortgenauigkeit auf „an“ stellen
- Einstellungen -> Standort -> Berechtigungen auf App-Ebene -> HUK Mein Auto -> auf „immer zulassen“ stellen

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Akku -> Stamina-Modus -> muss auf „aus“ stehen
- Einstellungen -> Akku -> Intelligenter Akku -> Funktion „intelligenter Akku verwenden“ deaktivieren
- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto -> Erweitert -> Akku -> Hintergrundnutzung einschränken -> auf „Akkunutzung im Hintergrund zulassen“ stellen
- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto -> Erweitert -> Akku -> Energiesparfunktion -> auf „alle Apps“ stellen -> HUK Mein Auto -> auf „nicht optimieren“ stellen

Sonstige Berechtigungen:

- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> Körperliche Aktivität (Bewegungs- und Beschleunigungssensoren) -> „zulassen“ stellen
- Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> alle Apps anzeigen -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> „Berechtigungen entfernen, wenn die App nicht verwendet wird“ deaktivieren

5.6 Xiaomi

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Bluetooth -> aktivieren
- Einstellungen -> Apps -> Apps verwalten -> HUK Mein Auto -> sonstige Berechtigungen -> Änderung der Bluetooth-Verbindung -> „Immer erlaubt“

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Datenschutz -> Standort -> HUK Mein Auto -> „Immer zulassen“

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Apps -> Apps verwalten -> HUK Mein Auto -> Energiesparmodus > „Keine Beschränkungen“
- Einstellungen -> Akku & Leistung -> rechts oben (Raute-Symbol) -> "Cache löschen, wenn



Gerät gesperrt ist" deaktivieren

- Einstellungen -> Akku & Leistung -> rechts oben (Raute-Symbol) -> Energiesparmodus -> „Energiesparmodus“ deaktivieren
- Einstellungen -> Akku & Leistung -> rechts oben (Raute-Symbol) -> Energiesparmodus -> „Ultra-Energiesparmodus“ deaktivieren

Sonstige Berechtigungen:

- Einstellungen -> Apps -> Apps verwalten -> HUK Mein Auto -> „Autostart“ aktivieren
- Einstellungen -> Apps -> Apps verwalten -> HUK Mein Auto -> App-Berechtigungen -> „Körperliche Aktivität“ aktivieren (Bewegungs- und Beschleunigungssensoren)
- Einstellungen -> Apps -> Apps verwalten --> HUK Mein Auto > App-Berechtigungen -> „Berechtigungen entfernen, wenn die App nicht verwendet wird“ deaktivieren

6 Einstellungen für Android 12

6.1 Google

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> verbundene Geräte -> Verbindungseinstellungen -> Bluetooth > Bluetooth aktivieren

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Standort -> „Standort verwenden“
- Einstellungen -> Standort -> Standortdienste -> „Google-Standortgenauigkeit“ aktivieren
- Einstellungen -> Standort -> „Welche Apps dürfen den Standort ermitteln?“ -> HUK Mein Auto App -> „immer zulassen“

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Apps > Alle Apps ansehen > HUK Mein Auto -> Akku -> „uneingeschränkt“
- Einstellungen -> Akku -> „Energiesparmodus“ deaktivieren

Sonstige Berechtigungen:

- Einstellungen -> Apps -> Alle Apps ansehen -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> „Körperliche Aktivität“ aktivieren (Bewegungs- und Beschleunigungssensoren)
- Einstellungen -> Apps -> Alle Apps ansehen -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> „Berechtigungen löschen und Speicherplatz freigeben“ deaktivieren

6.2 Samsung

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Standort -> „Ein“ aktivieren
- Einstellungen -> Apps -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> Standort -> „Immer zulassen“ aktivieren



- Einstellungen -> Apps -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> Standort -> „Genauen Standort verwenden“ aktivieren

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Verbindungen -> Bluetooth aktivieren

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Apps -> HUK Mein Auto -> Akku -> auf „Nicht eingeschränkt“ stellen
- Einstellungen -> Akku und Gerätewartung -> Akku -> „Energiesparen“ deaktivieren
- Einstellungen -> Akku und Gerätewartung -> Akku -> weitere Akkueinstellungen -> „Adaptiver Akku“ deaktivieren
- Einstellungen -> Akku und Gerätewartung -> Akku -> Grenzen der Hintergrundnutzung -> Apps, die nie im Standby sind -> HUK Mein Auto App hinzufügen

Sonstige Berechtigungen:

- Einstellungen -> Apps -> HUK Mein Auto -> App-Berechtigungen -> „Körperliche Aktivität“ zulassen (Bewegungs- und Beschleunigungssensoren)
- Einstellungen -> Apps -> HUK Mein Auto -> App-Berechtigungen -> „Berechtigungen entfernen, wenn die App nicht verwendet wird“ deaktivieren
- Einstellungen -> Apps -> HUK Mein Auto -> Mobile Daten -> „Hintergrunddatennutzung zulassen“

7 Einstellungen für Android 13

7.1 Google

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> verbundene Geräte -> Verbindungseinstellungen -> Bluetooth > Bluetooth aktivieren

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Standort -> „Standort verwenden“
- Einstellungen -> Standort -> Standortdienste -> „Google-Standortgenauigkeit“ aktivieren
- Einstellungen -> Standort -> „Welche Apps dürfen den Standort ermitteln?“ -> HUK Mein Auto App -> „immer zulassen“

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Apps > Alle Apps ansehen > HUK Mein Auto -> Akkunutzung der App -> „uneingeschränkt“
- Einstellungen -> Akku -> „Energiesparmodus“ deaktivieren
- Einstellungen -> Akku -> „Intelligenter Akku und adaptives Laden“ -> „Intelligenter Akku“ deaktivieren

Sonstige Berechtigungen:

- Einstellungen -> Apps -> Alle Apps ansehen -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen ->



„Körperliche Aktivität“ aktivieren (Bewegungs- und Beschleunigungssensoren)
- Einstellungen -> Apps -> Alle Apps ansehen -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen ->
„App-Aktivität bei Nichtnutzung stoppen“ deaktivieren

7.2 Samsung

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Standort -> „Ein“ aktivieren
- Einstellungen -> Standort -> Standortdienste -> Google-Standortgenauigkeit aktivieren
- Einstellungen -> Apps -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> Standort -> „Immer zulassen“ aktivieren

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Verbindungen -> Bluetooth aktivieren
- Einstellungen -> Apps -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> Geräte in der Nähe
„zulassen“

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Apps -> HUK Mein Auto -> Akku -> „nicht eingeschränkt“
- Einstellungen -> Akku und Gerätewartung -> Akku -> „Energiesparen“ deaktivieren
- Einstellungen -> Akku und Gerätewartung -> Akku -> weitere Akkueinstellungen ->
„Adaptiver Akku“ deaktivieren
- Einstellungen -> Akku und Gerätewartung -> Akku -> Grenzen der Hintergrundnutzung ->
Apps, die nie im Standby sind -> HUK Mein Auto App hinzufügen

Sonstige Berechtigungen:

- Einstellungen -> Apps -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> „Körperliche Aktivität“ ->
„zulassen“ (Bewegungs- und Beschleunigungssensoren)
- Einstellungen -> Apps -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> „App-Aktivität bei
Nichtnutzung stoppen“ deaktivieren
- Einstellungen -> Apps -> HUK Mein Auto -> Berechtigung für ungenutzte App entfernen
deaktivieren
- Einstellungen -> Apps -> HUK Mein Auto -> Mobile Daten -> „Hintergrunddatennutzung
zulassen“

7.3 Xiaomi

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Bluetooth -> aktivieren
- Einstellungen -> Apps -> Apps verwalten -> HUK Mein Auto -> Sonstige Berechtigungen -
> Änderung der Bluetooth-Verbindung -> „Immer erlaubt“

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Standort -> „Standortzugriff“ aktivieren



- Einstellungen -> Datenschutz -> Standort -> HUK Mein Auto -> „Immer zulassen“
- Einstellungen -> Datenschutz -> Standort -> HUK Mein Auto -> „Genauen Standort verwenden“ aktivieren

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Apps -> Rechte -> Hintergrund-Autostart -> HUK Mein Auto aktivieren
- Einstellungen -> Apps -> Apps verwalten -> HUK Mein Auto -> Energiesparmodus -> „Keine Beschränkungen“
- Einstellungen -> Akku -> Aktueller Modus -> „Ausgeglichen“ aktivieren
- Einstellungen -> Akku -> Zusätzliche Funktionen -> "Cache löschen, wenn Gerät gesperrt ist" -> „Niemals“

Sonstige Berechtigungen:

- Einstellungen -> Apps -> Apps verwalten -> HUK Mein Auto -> „App-Aktivität bei Nichtbenutzung pausieren“ deaktivieren
- Einstellungen -> Apps -> Apps verwalten -> HUK Mein Auto -> App-Berechtigungen -> Körperliche Aktivität -> „Zulassen“ (Bewegungs- und Beschleunigungssensoren)
- Einstellungen -> Apps -> Apps verwalten -> HUK Mein Auto -> App-Berechtigungen -> Geräte in der Nähe -> „Zulassen“
- Einstellungen -> Apps -> Apps verwalten -> HUK Mein Auto -> App-Berechtigungen -> „App-Aktivität bei Nichtnutzung stoppen“ deaktivieren

8 Einstellungen für Android 14

8.1 Google

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Verbundene Geräte -> Verbindungseinstellungen -> Bluetooth > „Bluetooth verwenden“ aktivieren

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Standort -> „Standort verwenden“ aktivieren
- Einstellungen -> Standort -> Berechtigungen zur Standortermittlung -> HUK Mein Auto -> „Immer zulassen“
- Einstellungen -> Standort -> Berechtigungen zur Standortermittlung -> HUK Mein Auto -> „Genauen Standort verwenden“ aktivieren
- Einstellungen -> Standort -> Standortdienste -> „Google-Standortgenauigkeit“ aktivieren

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Apps -> Alle Apps ansehen -> HUK Mein Auto -> Akkunutzung der App -> „Uneingeschränkt“
- Einstellungen -> Akku -> „Energiesparmodus“ deaktivieren
- Einstellungen -> Akku -> Energiesparmodus -> Intelligenter Akku -> „Funktion Intelligenter Akku“ deaktivieren



Sonstige Berechtigungen:

- Einstellungen -> Apps -> Alle Apps ansehen -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> „Geräte in der Nähe“ aktivieren
- Einstellungen -> Apps -> Alle Apps ansehen -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> „Körperliche Aktivität“ aktivieren (Bewegungs- und Beschleunigungssensoren)
- Einstellungen -> Apps -> Alle Apps ansehen -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> „App-Aktivität bei Nichtnutzung stoppen“ deaktivieren

8.2 Samsung

Standort-Berechtigung:

- Einstellungen -> Standort -> „Ein“ aktivieren
- Einstellungen -> Standort -> Standortdienste -> Google Standortgenauigkeit aktivieren
- Einstellungen -> Apps -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> Standort -> „Immer zulassen“ aktivieren

Bluetooth-Berechtigung:

- Einstellungen -> Verbindungen -> Bluetooth aktivieren
- Einstellungen -> Apps -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> Geräte in der Nähe „zulassen“

Energie-Optionen:

- Einstellungen -> Akku -> „Energiesparen“ deaktivieren
- Einstellungen -> Akku -> Grenzen der Hintergrundnutzung -> Apps nie automatisch in Stand-by -> HUK Mein Auto hinzufügen
- Einstellungen -> Akku -> Grenzen der Hintergrundnutzung -> oben rechts die drei Punkte auswählen -> Adaptiver Akku -> „Aus“
- Einstellungen -> Apps -> HUK Mein Auto -> Akku -> „Nicht eingeschränkt“ aktivieren

Sonstige Berechtigungen:

- Einstellungen -> Apps -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> „Körperliche Aktivität“ -> „Zulassen“ (Bewegungs- und Beschleunigungssensoren)
- Einstellungen -> Apps -> HUK Mein Auto -> Berechtigungen -> „App-Aktivität bei Nichtnutzung stoppen“ deaktivieren
- Einstellungen -> Apps -> HUK Mein Auto -> „Berechtigung für ungenutzte App entfernen“ deaktivieren
- Einstellungen -> Apps -> HUK Mein Auto -> Mobile Daten -> „Hintergrunddatennutzung zulassen“ aktivieren